

# 「Windows フォト ギャラリー」の使い方

## 「Windows フォト ギャラリー」とは

「Windows フォト ギャラリー」は、「ピクチャ」フォルダに保存された画像やビデオの表示・整理・編集・印刷・共有が行える、Windows 標準搭載のアプリケーションです。

「ピクチャ」フォルダ以外のフォルダやカメラやスキャナからも、画像やビデオを取り込むことが可能です。



## 表示する

「Windows フォト ギャラリー」は起動するだけで、「ピクチャ」フォルダに保存されたすべての写真を撮影日ごとに自動的に表示します。

横向きの複数の写真を「Ctrl」キーを押しながらクリックし、「右回りに回転」ボタンをクリックすると複数の写真を一度に正しい向きで表示することも可能です。

また、「コントロール」を使用して、画像の拡大/縮小や回転、スライドショーの再生も行うことができます。

## 印刷する

「写真の印刷ウィザード」および「オンライン印刷ウィザード」を使用して、画像を簡単に印刷することができます。

「写真の印刷ウィザード」では、レイアウトや縦横比、印刷品質などを設定し、プレビューで確認してから印刷できます。

「オンライン印刷ウィザード」では、インターネットに接続してプリント会社に印刷を依頼し、郵送で受け取ることができます。

印刷する画像を選択して、ツール バーの[印刷]-[印刷]を選択します。



[画像の印刷]画面が表示されるので、以下の項目を設定して[印刷]ボタンをクリックします。

- プリンタ
- 用紙サイズ
- 品質
- レイアウト
- 各画像の部数
- 写真をフレームに合わせる

## メールに添付する

「Windows フォト ギャラリー」内の写真を、下記の手順で簡単にメールに添付することができます。

メールに添付するファイルを選択し、ツール バーの[電子メール]を選択します。




[添付ファイル]画面が表示されるので、[ピクチャのサイズ]プルダウンメニューからファイルのサイズを選択して、[添付]ボタンをクリックします。

最小サイズでも解像度は「640×480」なのでパソコンで見ると十分です。



メールソフト(既定では「Windows メール」)が起動し、メッセージにファイルが添付されます。



## CD メディアや DVD メディアに書き込む

「Windows フォト ギャラリー」から簡単にデータ ディスクやビデオ DVD を作成することができます。

### データ ディスクを作成する

フォーマットおよび書き込み可能な CD メディアもしくは DVD メディアを光ディスクドライブ(CD メディア /DVD メディアに書き込みができるドライブ)にセットします。

メディアに書き込むファイルを選択し、ツール バーの[書き込み]-[データディスク]を選択します。



[ディスクの書き込み]画面が表示されるので、ディスクのタイトルを入力して[フォーマットのオプションを表示する]をクリックします。



フォーマットオプションの詳細が表示されるので、以下のいずれかの形式を選択して[次へ]ボタンをクリックします。

形式	説明
ライブ ファイルシステム	USB フラッシュ ドライブのように <b>ディスクにファイルを追加したり削除したりできません</b> 。Windows XP より古いオペレーティングシステムでは読み取りできない場合があります。
マスタ	<b>すべてのコンピュータと特定の CD プレイヤーまたは DVD プレイヤーで読み取り可能です</b> 。すべてのファイルを一度に書き込む必要があり、書き込み後に個々のファイルを削除することはできません。

あとは画面の指示通りに操作すれば、ディスクへの書き込みが完了します。